

## મિરેકલ ડોટ નેટ ફ્રેમવર્ક ઓટો ઇન્સ્ટોલર

- ❖ આપણે જાણીએ છીએ કે મિરેકલ ૯.૦ ઇન્સ્ટોલ કરવા માટે ડોટ નેટ ફ્રેમ વર્ક ૪.૦ કે તેનાથી ઉપરનું વર્ઝન હોવું ફરજિયાત છે પરંતુ ઘણી વખત મિરેકલ ઇન્સ્ટોલ કરતા સમયે ડોટ નેટ વર્ઝન ૪.૦ ન હોવાના કારણે મિરેકલ ઇન્સ્ટોલ કરતા સમયે નીચે મુજબ નો મેસેજ જોવા મળે છે.



- ❖ આ મેસેજ ન આવે તે માટે આપણે “ડોટ નેટ ફ્રેમવર્ક ૪.૦” કે તેથી ઉપરનું વર્ઝન ઇન્સ્ટોલ કરતા હોઈએ છીએ.
- ❖ ઘણી વાર એવું બને છે કે ડોટ નેટ ઇન્સ્ટોલ કરવામાં અમુક પ્રોબ્લેમ્સ આવતા હોય છે જેને સરળતાથી નિવારી શકતા નથી.
- ❖ આ પ્રોબ્લેમ્સ ને સરળતાથી નિવારવા માટે **મિરેકલ દ્વારા એક નવું ટૂલ આપવામાં આવેલ છે જે ડોટ નેટ ને લગતા બધાજ પ્રોબ્લેમ્સ ને પોતાની રીતે સોલ્વ કરી અને સફળતા પૂર્વક તેને ઇન્સ્ટોલ પણ કરી આપશે.**


❖ આ ટૂલ ૩ તબક્કામાં કામ કરશે

1. સિસ્ટમને ડાયોગ્નોસીસ મોડ માં ચેક કરશે
2. ત્યારબાદ ડોટ નેટ ફ્રેમ વર્ક ને ઇન્ટરનેટ પરથી ડાઉનલોડ કરશે
3. અને ત્યારબાદ ડોટ નેટ ફ્રેમ વર્ક ને ઇન્સ્ટોલ કરશે

(ખાસ નોંધ: આ પ્રોસેસ શરૂ કરતા પહેલા ઇન્ટરનેટ કનેક્ટ હોવું ફરજિયાત છે અન્યથા ડોટ નેટ ઇન્સ્ટોલ થશે નહિ)


❖ આ ટૂલ નો ઉપયોગ કરવા માટે આપણે નીચે મુજબ ના સ્ટેપ્સ ફોલો કરશું:

- તમને ઈ-મેઈલ દ્વારા મળેલ MiracleDotNet.exe પર રાઈટ ક્લિક કરો.



- રાઈટ ક્લિક કરતા જ સ્ક્રીન-શોટ મા દર્શાવ્યા અનુસાર મેનુ ખુલશે જેમા “Run as administrator” પર ક્લિક કરવાનું રહેશે.

- ત્યારબાદ નીચે દર્શાવ્યા અનુસાર સ્ક્રીન પર એક મેસેજ આવશે તેમા ‘YES’ પર ક્લિક કરવાનું રહેશે.



- 'YES' ક્લિક કરતા નીચે દર્શાવ્યા અનુસાર એક પ્રોસેસ ચાલુ થશે

(ખાસ નોંધ કે આ પ્રોસેસ એક સાથે પૂરી થવા દેવી)

```
C:\Windows\system32\cmd.exe
set year=%1
>
C:\Users\BHAUYA\AppData\Local\Temp\is-5NUPi.tmp><
set dow=08-05-2017
set month=
set day=
set year=
>
C:\Users\BHAUYA\AppData\Local\Temp\is-5NUPi.tmp>set datestr=__
C:\Users\BHAUYA\AppData\Local\Temp\is-5NUPi.tmp>sc query "wuauserv" | find "RU
NNING"
        STATE                : 4  RUNNING
C:\Users\BHAUYA\AppData\Local\Temp\is-5NUPi.tmp>if "0" == "0" <
net stop wuauserv
echo service stopped
ren C:\Windows\SoftwareDistribution __SD.old
echo SoftwareDistribution folder renamed to __SD.old
net start wuauserv
echo service started
) else (echo Windows update service is not running )
The Windows Update service is stopping._
```

- પ્રોસેસ પૂરી થતા "Press Any Key to Continue..." મેસેજ જોવા મળશે


```
C:\Windows\System32\cmd.exe
C:\Windows\system32>sc query "wuauserv" | find "RUNNING"
        STATE                : 4  RUNNING
C:\Windows\system32>if "0" == "0" <
net stop wuauserv
echo service stopped
ren C:\Windows\SoftwareDistribution __SD.old
echo SoftwareDistribution folder renamed to __SD.old
net start wuauserv
echo service started
) else (echo Windows update service is not running )
The Windows Update service is stopping.
The Windows Update service was stopped successfully.

service stopped
A duplicate file name exists, or the file
cannot be found.
SoftwareDistribution folder renamed to __SD.old
The Windows Update service is starting.
The Windows Update service was started successfully.


service started
C:\Windows\system32>pause
Press any key to continue . . . _
```

- આગળ વધવા માટે કી-બોર્ડ ની કોઈ પણ કી પ્રેસ કરો


- કોઈ પણ કી પ્રેસ કરતા જ નીચેના સ્ક્રીન-શોટ મુજબ “મિરેકલ ડોટ નેટ” સેટઅપ રન થશે જેમા **ઇન્સ્ટોલ બટન** પર ક્લિક કરવાનું રહેશે.




- ઇન્સ્ટોલ પર ક્લિક કર્યા બાદ નીચે દર્શાવેલ સ્ક્રીનશોટ મુજબ ડોટ નેટ ફ્રેમવર્ક ડાઉનલોડ અને ઇન્સ્ટોલ કરવા માટે પૂછશે. જેમા ‘YES’ પર ક્લિક કરતા ડાઉનલોડ પ્રોસેસ સ્ટાર્ટ થઇ જશે.



- નીચેના સ્ક્રીન-શોટમા દેખાડયું છે તે મુજબ સૌપ્રથમ ડોટ નેટ ફ્રેમવર્ક ડાઉનલોડ થશે.




➤ ડાઉનલોડ થઈ ગયા બાદ ઇન્સ્ટોલેશન પ્રોસેસ સ્ટાર્ટ થશે જેનો સ્ક્રિન-શોટ નીચે દર્શાવેલ છે.



➤ ઇન્સ્ટોલેશન પ્રોસેસ આપોઆપ પૂરી થઈ જશે. ત્યારબાદ કમ્પ્યુટરને રી-સ્ટાર્ટ કરવાનું રહેશે.

➤ હવે આપણે જોઈ શકશું કે કંટ્રોલ પેનલમાં પ્રોગ્રામ્સ પર ક્લિક કરતા ઇન્સ્ટોલ પ્રોગ્રામ્સ નું લિસ્ટ ઓપન થશે જેમાં ડોટ નેટ ફ્રેમ વર્ક પણ ઇન્સ્ટોલ છે એ જોવા મળશે.



❖ આમ ઉપર દેખાડેલ સ્ટેપ્સ મુજબ “ડોટ નેટ ફ્રેમવર્ક” ડાઉનલોડ અને ઇન્સ્ટોલેશન કરવાનું રહેશે ત્યારબાદ આપણે **મિરેકલ ૯.૦** સરળતા થી ઇન્સ્ટોલ કરી શકશું.